SIO 2A Supervision distribuée : Centreon (poller)

Objectifs :

- installer et configurer une architecture de supervision distribuée
- supervision d'équipement actif

1. Maquette



Principes de supervision à mettre en œuvre :

- Le PC A (VM Centreon) supervise le switch0, le routeur 0 via son interface FastEthernet0/0 et le Poller Centreon
- Le PC B (VM Centreon Poller) supervise la VM Windows 7, le switch 1 et l'interface FastEthernet0/1 du routeur 0

2. Installation du Poller (satellite)

L'installation est à réaliser sur une machine virtuelle à créer avec VirtualBox (installation quasiment identique à celle du serveur Centreon réalisée au TP 1).

CARACTERISTIQUE	VALEUR
Nom	Centreon
Туре	Linux
Version	CentOS 6.8
Taille mémoire RAM	2048 Mo
Taille disque dur	20 Go
Type disque dur	VMDK
Image iso	ces-standard-3.4-x86_64
Réseau	Accès par pont

SISR 5

SIO 2A

Etapes à réaliser pendant l'installation :

- Passer le test du média
- Choisir : langue et clavier en français
- Choisir : périphériques de stockages basiques
- Choisir : abandonner toutes les données du disque dur
- Choisir : nom de machine du type poller.local (attention, le nom doit être unique dans le réseau)
- Configurer le réseau : carte eth0, modifier IPv4 (méthode manuelle) : renseigner @IP, masque et passerelle
- Saisir mot de passe root
- Choisir : utiliser tout l'espace
- Valider les modifications de partitions à écrire sur le disque

Choix du serveur à installer :

- Central server with database : installe Centreon (interface web + base de données) ainsi que l'ordonnanceur et le broker
- Central server without database : installe Centreon (interface web uniquement) ainsi que l'ordonnanceur et le broker
- Poller server : installe le serveur satellite (ordonnanceur et broker uniquement)
- Database server : Installe le serveur de base de données (utilisé en complément avec l'option Central server withoutdatabase)

Choisir l'option Poller Server.

A la fin de l'installation, redémarrer après avoir éjecté le disque d'installation.

3. Paramétrage complémentaire

Se connecter en root et effectuer les étapes suivantes :

- Mise à jour
 yum –y update
- Installation de l'éditeur nano yum –y install nano
- Paramétrage du réseau (uniquement pour ceux qui ont oublié de le configurer pendant l'installation...)
- Installation de la traduction française
- Création d'un mot de passe pour l'utilisateur centreon

4. Installation d'un client Windows 7 (PC B)

Installer et configurer le service SNMP (cf TP précédent).

5. Configuration des routeurs

- Affecter les adresses IP aux interfaces des routeurs
- Configurer le protocole de routage RIP
- Configurer le protocole snmp : snmp-server community <nom communauté> RO snmp-server host <ip_serveur> version <version protocole snmp> <nom communauté>

6. Configuration des commutateurs

- Attribuer une adresse IP au VLAN 1 par exemple
- Configurer la passerelle
- Configurer le protocole snmp : snmp-server community <nom communauté> RO snmp-server host <ip_serveur> version <version protocole snmp> <nom communauté>

7. Création de la liaison Serveur Centréon et de son poller

Se connecter en root sur le serveur Centreon et effectuer les étapes suivantes :

- Connexion avec l'utilisateur centreon su centreon
- Génération clé d'authentification ssh (pas de passphrase) ssh-keygen

yum -y install centreon-lang-fr_FR passwd centreon SIO 2A

- Copie de la clé générée sur le Poller ssh-copy-id -i /var/spool/centreon/.ssh/id_rsa.pub centreon@<ip_poller>
- Vérification de la communication ssh pour le login centreon (sans mot de passe vers le Poller) ssh centreon@<ip_poller>
- Ajout du Poller sur le serveur Centreon
 Connectez-vous à l'interface Web de Centreon : Menu Configuration Collecteurs Ajouter
- Renseignez les champs de formulaire suivants : Nom du collecteur : Poller1 Adresse IP : 192.169.1.2 Fichier de données de performance : effacez le contenu du champ Chemin d'accès aux connecteurs : /usr/lib/centreon-connector Sauvegardez
- Ajout du module Broker pour le Poller
 Menu Configuration Collecteurs Configuration de Centreon Broker Ajouter avec l'assistant
- Renseignez les champs de formulaire suivants : Modèle de configuration : Collecteur uniquement Nom de la configuration : Poller1 Collecteur : Poller1 Protocole de sérialisation : BBDO Adresse du central : 192.168.1.2 Adresse IP : 192.169.1.2 Terminez, retour au menu de configuration du Broker

Cliquez sur Poller1-module pour terminer la configuration :
 Renseignez les champs de formulaire suivants : (onglet Général)
 Statut : activé
 Activer les statistiques : Oui
 Sauvegardez
 Renseignez les champs de formulaire suivants : (onglet Logger)
 Nom du journal d'évènements : ajoutez 1 au nom de fichier .log (poller1-module.log)
 Sauvegardez

- Modification du moteur de collecte pour le Poller (moteur créé automatiquement) Menu Configuration - Collecteurs - Configuration du moteur de collecte - Poller1 Renseignez les champs de formulaire suivants : (onglet Données) Multiple module broker : Ajouter une nouvelle entrée Directive du module broker : /usr/lib64/nagios/cbmod.so /etc/centreon-broker/poller1-module.xml Sauvegardez
- Création de l'hôte Poller Menu Configuration - Hôtes - Ajouter Sélectionnez l'hôte Centreon-Server et choisir Dupliquer Renseignez les champs de formulaire suivants : Nom de l'hôte : Poller1 Alias : Poller1 Adresse IP : 192.169.1.2 Surveillé depuis le collecteur : Poller1 Sauvegardez
- Application de la configuration du Poller Menu Configuration - Collecteurs Pour le Poller1 : cliquez sur Generate configuration Cochez Générer les fichiers de configuration, Lancer le débogage du moteur de supervision (-v), Déplacer les fichiers générés, redémarrer l'ordonnanceur (méthode = redémarrer) Cliquez sur Exporter

Après quelques secondes, vous devriez voir le Poller apparaitre sur l'écran de supervision et il devrait être dans l'état « en cours d'exécution » sur la page des Collecteurs (Menu Configuration - Collecteurs)

SIO 2A

 Activation des statistiques broker du Poller Il est intéressant d'activer les statistiques du module broker du Poller afin de vérifier son bon fonctionnement Menu Administration - Paramètres - Centcore

Cochez Activer la récupération des fichiers de statistiques des composants Centreon Broker Sauvegardez

Après quelques minutes, vous devriez avoir accès aux statistiques.

8. Déclaration des hôtes et services à superviser

Rappel des principes de supervision à mettre en œuvre :

- Le PC A (VM Centreon) supervise le switch0, le routeur 0 via son interface FastEthernet0/0 et le Poller Centreon

- Le PC B (VM Centreon Poller) supervise la VM Windows 7, le switch 1 et l'interface FastEthernet0/1 du routeur 0

- Utilisez les supports des TP1 et TP2
- Utilisez le script Perl fourni (check_snmp_int.pl) pour superviser les switch et le routeur

Installation d'un plugin Nagios Centreon (check_snmp_int.pl)

Etapes à réaliser :

- Copiez le script check_snmp_int.pl dans le répertoire suivant : /usr/lib/nagios/plugins
- Modifiez les droits du fichier (-rwxrwxr-x) : commande chmod
- Modifiez le propriétaire (centreon : centreon) : commande chown
- Copier le script check_snmp_int.pl dans le répertoire /usr/lib/nagios/plugins du Poller : commande scp
- Déclarez la nouvelle commande dans Centreon : Connectez-vous à l'interface Web de Centreon : http://ip_serveur/centreon Menu Configuration - Commandes - Ajouter
- Renseignez les champs de formulaire suivants : Nom de commande : check_snmp_int Type de commande : Vérification Ligne de commande : \$USER1\$/check_snmp_int.pl -H \$HOSTADDRESS\$ -C \$ARG1\$ -n \$ARG2\$ -r Description des arguments :

ARG1 : nom de la communauté SNMP

ARG2 : nom de l'interface à superviser

Sauvegardez

- Déclarez un service qui utilise la commande check_snmp_int : (exemple pour l'interface 0/1 d'un switch)
- Menu Configuration Services Ajouter
- Renseignez les champs de formulaire suivants :

 Lié aux hôtes : choisir l'hôte concerné
 Description : Vérif interface SW 0/1
 Modèle de service : generic-service
 Commande de vérification : check_snmp_int
 Arguments : communauté : centreon ; nom de l'interface à superviser : FastEthernet0/1
 Période de contrôle : 24x7
 Nombre de contrôles avant validation de l'état : 3
 Intervalle normale de contrôle : 1 * 60 secondes
 Intervalle non-régulier de contrôle : 1 * 60 secondes
 Contrôle actif activé : Défaut
 Contrôle passif activé : Défaut
 Est volatile : Défaut
- Cliquez sur sauvegarder et pensez à redémarrer le / les collecteurs
- Ajoutez les services pour superviser les interfaces et le trafic sur les ports des switchs et du routeur !